Nadawanie na popler.tv za pomocą programu Adobe Flash Media Live Encoder

- 1. Wejdź na stronę <u>http://www.adobe.com/products/flashmediaserver/flashmediaencoder/</u> i pobierz program Adobe Flash Media Live Encoder dla odpowiedniej wersji systemu operacyjnego.
- 2. Zainstaluj program na swoim komputerze.
- 3. Zaloguj się na swoje konto w serwisie popler.tv i kliknij na Edytuj profil



4. Przejdź do zakładki Pomoc i w 3 punkcie skróconej instrukcji kliknij Pobierz aby ściągnąć plik konfiguracyjny Twojego profilu do programu Flash Media Live Encoder.

popler.tv	EDYTUJ PROFIL	TWÓJ KANAŁ WYI	LOGUJ SIĘ	۹ -
ZOBACZ NAGRANIA 🕨 💦 😽	4 ŻYWO WSZYSTKIE NAGRANIA	NAJPOPULARNIEJSZE	NAJWYŻEJ OCENIONE I	NAJNOWSZE
MOJE NAGRANIA PROF	TIL ZNAJOMI UPLOAD PO	мос		
Używanie programu Flash Me	edia Live Encoder firmy Adobe (PC i M	AC)		
Użycie darmowego programu	FMLE umożliwia nadawanie na żywo w	/ lepszej jakości, przy wyk	orzystaniu kodowania wideo H2	264. Video nadawane w ten sj
żywo na urządzeniach przenoś	śnych np. IPhonie.			
Poniżej przedstawiarny krótką	į instrukcję zastosowania programu FM	LE w serwisie popler.tv		
1. Pobierz program FMLE v	w wersji 3.1 ze strony Adobe			
2. Zainstaluj program FML	E na swoim komputerze			
3. Pobierz plik konfiguracy	jny z naszej strony. Zapamiętaj, gdzie g	o zapisałeś na swoim kol	mputerze	
4. Uruchom program FMLE	E .			
5. Z menu programu wybie	erz File, a następnie Open profile. Wska	ż plik XML pobrany z serw	/isu popler.tv	
Po wykonaniu tych czynności j	program jest gotowy do użycia. Aby nad	awać uruchom program i	kliknij przycisk start na dole eki	ranu.

5. Uruchom program Adobe Flash Media Live Encoder I z menu w lewym górnym rogu wybierz File → Open Profile a następnie wybierz pobrany z popler.tv plik.

Adobe Elech Media Live Encoder 3.1						
<u>File H</u> elp Open Profile Save Profile Exit	Input	100% 🔻		Output	100% 🔻	
Encoding Options	Encoding Log				Pr	
Preset: Medium Bandwidth (3	00 Kbps) - VP6 🛛 🔻				Panel Options	
 Video Device: Urządzenie wida 	eo USB 🔹 💌 🥄	✓ Audio Device:	Microsoft LifeCam	/x-800 🔻 🥆	✓ Stream t FMS URL	

6. Teraz wystarczy, że klikniesz na przycisk start a obraz z kamery będzie nadawany na Twoim profilu popler.tv.

ons Encoding Log		Preview: 🛩 Input Video 🔹
width (300 Kbps) - VP6 🛛 🔻		Panel Options: Output
	🛩 Audio	🛩 Stream to Flash Media Server
enie wideo USB 🛛 👻	Device: 🛛 Microsoft LifeCam VX-800 🛛 🔫 🌂	FMS URL: rtmp://localhost/live
N	Format: Mp3	Backup URL:
fps	Channels: Mono	Stream: livestream
0 🚽 🖌 Maintain Aspect Ratio	Sample Rate: 22050 🔷 Hz	
Output Size;	Bit Rate: 🛛 😽 💌 Kbps	🔲 Auto Adjust 📉 O Drop Frames
▼ Kbps 320 × 240	Volume:	+
Kbps 320 × 240		✓ Save to File sample.flv
Kbps (320) × (240		
Bottom	Total Video 1 + Audio Bit Rate: 248 kbps Tatal bandwidth yog irod to strazer 248 kbps	🔲 Limit By Size 🚺 🚺 M
Right 🚺 🔮	Total Dahuwidth required to stream. 246 kps	🗌 Limit By Duration 🛛 🚺 hr
Fimecode		
	Start Stop	DVR